




PS 300 MISE À JOUR

Instructions pour la mise à jour du
logiciel sur la PS 300




CONTENT

1. exigences

2. processus de mise à jour


EXIGENCES

Logiciel PC - PS 300 Updater



Télécharger le «PS 300 Updater» sur PC :
https://www.hilti.com/ps300_updater

Matériel informatique - Ordinateur, Câble PSA 54, PS 300




1 x PS 300
1 x accu B12/2.6 (complètement chargée à 100%)
1 x câble de données PSA 54
1 x ordinateur avec connexion internet

CONTENT

1. exigences

2. processus de mise à jour


MISE À JOUR DU PS 300 VIA PC ET CÂBLE DE DONNÉES PSA 54



1

Ouvrez l'application PS 300 Updater.

Le signal WLAN devient vert dès que la connexion Internet est établie.




2

Connectez la PS 300 à l'ordinateur.

Allumez la PS 300.

Le symbole PS 300 devient vert dès qu'une connexion est établie.




3

Sélectionnez l'option : «Check for updates» (= vérifiez les mises à jour)

Si une nouvelle version est disponible, cliquez sur le champ «Start transfer» (= démarrez le transfert).


MISE À JOUR DU PS 300 VIA PC ET CÂBLE DE DONNÉES PSA 54



4

Tout d'abord, le programme de mise à jour téléchargera le nouveau progiciel.


Le dispositif de mise à jour affichera un message lorsque le téléchargement sera terminé. Vous pouvez ensuite lancer le transfert de données.



5

Veuillez patienter jusqu'à ce que le transfert de données soit terminé.

Ne jamais déconnecter l'appareil du PC pendant le transfert de données.



6

Une fois le téléchargement et le transfert de données terminés, vous pouvez déconnecter la PS 300 de votre ordinateur.

Suivez les instructions de l'écran du PS 300 pour terminer l'installation.