

GUIDE DE MISE À JOUR Tablette Hilti PLC 300



mm

30

2.25

04.08.17 09:39

GUIDE DE MISE À JOUR Important!

Avant de commencer, assurez-vous que le PLT 300 est éteint. La tablette PLC 300 doit être complétement chargée et raccordée à l'alimentation.

<u>Remarque</u> : Le temps de la mise à jour peut varier en fonction de la qualité et de la vitesse de la connexion internet, ainsi que de la taille du fichier.

1. Connecter la tablette à l'internet en activant la connexion Wifi dans les « paramètres ».

	A 🛑						🛜 🗎 6:34	
	8							
	Ŷ	l			Ч		() () () ()	←
	🌮 🛦 İ 🖬 🛑						0 💎 🗎 8:53	
	APPS WIDGETS						Ĉ	
	Photos	Play Books	Play Games	Play Movies & T\	Play Music	Play Newsstand	Play Store	
>	O	•		USER	P			
	Settings	Settings	Sound Hecorder	UserButtonMan	Voice Search	YouTube		
							∦ 😒 🖬 6:34	
	Settings							
	WIRELESS & NETW	ORKS						
>	🗢 Wi-Fi						ON	
	Bluetooth					01	Ŧ	
	💼 Ethernet					O	F	
	🕚 Data usage	9						

<u>Remarque :</u> La couleur du fond ainsi que la représentation des symboles peut varier selon la version d'Android.





2. Démarrer la mise à jour dans les paramètres Android.

3. Ouvrir la section "A propos de la tablette" (About tablet)

1		* — —						
							8 ₹∎9:0	ľ
	ų	Settings						
		Security						
		🛕 Language & inpu	ıt					
		Backup & reset						
		ACCOUNTS						
		+ Add account						
		SYSTEM						
		🕚 Date & time						
		🖐 Accessibility						
>		🖶 Printing						
		 About tablet 						
				Û	\Box			

4. Choisir "Mises à jour du système" (System updates)

﴾

System updates			
Status Status of the battery, network, and o	other information		
Legal information			
Model number FZ-B2B			
Android version 4.4.4			
Kernel version 3:10:20 tlite@cmirpc13 #1 Mon Mar 14 12:33:58 JST 2016			
Build number			



	A -					🖋 🛜 🗎 6:35
	Ø	System updates				
>		Download				
		Storage				
		Settings				
			\bigcirc	\bigcirc		

5. Sélectionner Téléchargement. (Download)

6. Le système recherche les mises à jour



 \rightarrow

2

7. Si une ou plusieurs mises à jour existent, une fenêtre avec les détails des applications s'ouvre. Choisir « Oui », puis « OK ».

A 🖬 🛑	-		🕺 🛜 🗎 6:36
7 Software Managem			
New update is available a Do you want to continue?	and read	ly for download.	
Size: 350.9 MB			
Software that will be upd	ated:		
-Mathematics version 1.2.10 -Data Manager version 1.2.10 -Height Transfer version 1.2.10 -Line Layout version 1.2.109 -Missing Line version 1.2.109 -Hilti SSI Service version 1.2. -Hilti_PLT_Content_Provider v -Line Transfer version 1.2.109 -Measure and Record version -Horizontal Layout version 1.2. View update description	9 99 109 ersion 1.2. 9 1.2.109 2.109	109	
Yes		No	Later
7 🗛 📼 🛑			# 🛜 🛿 8:06
Software Managem			
The following app(s) are -Mathematics version 1.2.103 -Data Manager version 1.2.11 -Height Transfer version 1.2.109 -Missing Line version 1.2.109 -Hilti SSI Service version 1.2.109 -Hilti_PLT_Content_Provider v -Line Transfer version 1.2.109 -Settings version 1.2.109 -Measure and Record version -Horizontal Layout version 1.	available 99 109 109 ersion 1.2. 1.2.109 2.109	e to install: 109	
View update description			
ок		Cancel	Later



8. Le processus d'installation démarre.

<u>Remarque</u> : Le temps de la mise à jour peut varier en fonction de la qualité et de la vitesse de la connexion internet, ainsi que de la taille du fichier.

7 🗛 🖬 🛑			1	🖇 🗢 🛿 8:06
C Software Management				
Installation in progress				
		0%		
Size: 350.9 MB				
-Mathematics version 1.2.109				
-Height Transfer version 1.2.109				
-Line Layout version 1.2.109				
-Hilti SSI Service version 1.2.109				
-Hilti_PLT_Content_Provider version 1.2.10 -Line Transfer version 1.2.109	99			
-Settings version 1.2.109				
-Horizontal Layout version 1.2.109				
	с			

9. Une fois la mise à jour terminée, un message de confirmation s'affiche. Cliquer sur « OK ».

	7 🗛 🖬					🖈 ╤ 🖬 8:08
	C Software I					
	Software succe	ssfully updated.				
\rightarrow				ОК		
			ţ	\Box		

10. Allumer le PLT 300.

<u>Remarque</u> : Il est possible qu'à l'enclenchement, quelques minutes soient nécessaires jusqu'à ce que l'appareil soit opérationnel.

11. Connecter l'appareil PLT 300 avec la tablette PLC 300. Pour ce faire dans les paramètres Hilti (symbole réglage rouge). Choisir la rubrique «Nom du capteur » (*Sensor name*).

Ŷ	A <u>†</u> 🖬 🛑						8:53 🗟
	APPS V	WIDGETS					Ĉ
	Photos Settings	Play Books	Play Games	Play Movies & TA	Play Music Voice Search	Play Newsstand	Play Store
			¢	D			
A	<u>t</u> 🖬 🔴						8 🗟 🗐 6:04
-	🚺 Setting	js					
	Softwar	e version					
	Sensor Using PLT Reflecto 0.000 m	name _275150001 or height					
	Display ENH	coordinates					
	Distanc Meter	e units					
	Layout t	tolerance					
	Activati Not yet ac	on status ctivated					
			\leftarrow		-		



12. Une fois la connexion établie avec le PLT 300, choisir le capteur affiché et valider par « OK »

M Octungs				
	¹ Select sensor			
Reflector height 0.000 m	PLT_078150002			
Display coordina	Cancel		ок	
Distance units Meter				
Layout tolerance 5mm				
	\leftarrow	\frown	-	
* □ A				
Settings				
Software version				
	Select sensor			
Reflector height 0.000 m	PLT_078150002			
Display coordinat	c Cancel		ок	
Distance units Meter				
Layout tolerance				
	5	\Box		

UPDATE GUIDE

13. Pour être sûr du bon déroulement de la mise à jour, aller dans les aramètres Hilti (symbole réglage rouge), et vérifier la version actuelle.

				8 후 🗎 6:04
	Settings			
→	Software version			
	Sensor name Using PLT_275150001			
	Reflector height 0.000 m			
	Display coordinates			
	Distance units Meter			
	Layout tolerance			
	Activation status Not yet activated			
		¢		



Hilti Corporation 9494 Schaan, Liechtenstein P +423-234 2965

www.facebook.com/hiltigroup www.hilti.group